

## ORBIXMAIL メールソフトでの設定方法

### ☆初めてログインする場合

インターネットブラウザで下記URLのログイン画面を開き、「アカウント情報のお知らせ」に記載のログイン名及び仮パスワードを入力してログインし、その後ご希望のパスワードに変更して下さい。

\* 2回目以降は、下記URLより変更後のパスワードでログインして下さい。

・ Webmailログイン画面

<http://mail.orbixmail.co.uk>

\* 次回ログイン時のために、『お気に入り』や『ブックマーク』に追加すると便利です。

このメールアドレスは、ご自分のパソコンでなくても、インターネットさえ繋がっていれば世界中どこからでもアクセス可能です。インターネットカフェでも、日本一時帰国時でも、お友達のパソコンを借りても、ご自分のメールにアクセスし、送受信できます。ぜひご活用下さい。

### ☆メールソフトで設定する場合

基本的にWeb上でご利用頂くものになりますが、メールソフトに設定して送受信を行って頂く事も可能です。その場合も、上記に沿ってまずはWeb上のログイン画面からログインし、パスワード変更後、下記URLの設定方法をご参照の上、メールソフトでの設定を行って下さい。

・ 各種メールソフトでの設定方法（POPの場合）

<http://mail.google.com/support/bin/topic.py?hl=ja&topic=12805>

\* メールクライアントの一覧より、ご利用のメールソフトを選択して開き、スタートガイドに従って設定を行って下さい。

尚、ホームページ内の説明の、メールアドレスとアカウント名は新しいメールアドレス（@以下も含む）を入力して下さい。

また、受信（POP）サーバー、送信（SMTP）サーバーは以下になります。

受信（POP）サーバー: pop.gmail.com

送信（SMTP）サーバー: smtp.gmail.com

その他、セキュリティ設定は、メールソフトによって若干異なりますので、各メールソフトの説明をご参照下さい。

\* 2台以上のデバイスでメールの受信をされたい場合は、IMAPでの設定をお勧めします。以下をご参照下さい。

<http://mail.google.com/support/bin/topic.py?hl=ja&topic=12806>